Metodekort

F354 Harde Gulv: Regelmessig oppskuring av linoleumsgulv (skuremaskin/enbørstemaskin)



Viktige sjekkpunkter:

- Gulvet er rent, tørt og all tidligere polish er fjernet

Sikkerhet

Produktene som refereres til i dette metodekortet kan utgjøre en fare. Vennligst sjekk sikkerhetsdatabladet for detaljer.

Anbefalinger:

- Linoleumsgulv er utsatt for oppskuringsmidler/ polishfjernere med høy pH, sørg for at produktet som velges er linoleumssikkert for å unngå gulning eller misfarging av overflaten.
- Før støvsuging, etter 10-15 minutters kontaktid, sjekk et prøveområde med en gummiskrape for å vurdere om all tidligere polish er fjernet fra overflaten.
- Hvis overflaten er veldig grov, bruk en enbørstemaskin og en rød Twister-pad for å jevne ut overflaten (matt) før det påføres porefyller/grunner.

Hvordan fjerne en polish fra et linoleumsgulv ved å bruke en enbørstemaskin til å fordele oppskuringsløsning/polishfjerner

Fjern løs smuss først. Utfør sikkerhetskontroller og monter vanntanken. Forbered rengjøringsløsningen i henhold til anbefalingen ved å tilsette produktet i vannet. Bruk kun kaldt vann! Monter padholder med pad. Fyll rengjøringsløsningen i tanken. Sett opp advarselsskilter.

Start rengjøringen fra det fjerneste punktet fra døren / strømuttaket. Spre oppskuringsløsning/ polishfjerner rikelig utover gulvet, mens du arbeider bakover i baner. Bruk brun doodle bug pad på kantene.

La aldri slam tørke. La det virke i 10-15 minutter. Fortsett med å skrubbe med enbørstemaskinen. Skrubb kantene med brun doodle bug pad.

Ta opp den skitne løsningen med en vannsuger.

Skyll gulvet med rent vann og ta opp med vannsugeren. Tørk sokkelen hvis nødvendig. La gulvet tørke grundig!

Tøm vanntankene til enbørstemaskinen og vannsugeren. Rengjør maskinene og kabelen med en fuktig klut. Rull kabelen løst. Rengjør den brukte paden.

© 2025 Solenis. All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2025 Diversey, Inc. 106701-no 02/25